

Elementor : Conteneur Flexbox

Les **containers** remplacent les **sections** et les **colonnes** qui fonctionnaient sous forme de tableau (choix du nombre de lignes et choix du nombre de colonnes).


Les containers Flexbox sont accessibles à partir de la version gratuite du constructeur Elementor.

Le module des boîtes flexibles (aussi appelé « **FlexBox** ») et permet de distribuer l’affichage entre des objets d’une interface et les aligner.

Le principe de **Flexbox** produit moins de code de structure pour la conception (donc plus facile à interpréter par un navigateur web pour un chargement plus rapide) et permet de dépasser la limitation d’imbrication classique (une seule section interne).

Activer l’utilisation des conteneurs Flexbox

Pour passer à **Flexbox**, il est nécessaire d’activer une expérience depuis **Elementor > Réglages** (onglet **Fonctionnalités**).



Elementor

Général Intégrations Avancé **Fonctionnalités**

Expériences et fonctionnalités

Personnalisez votre expérience Elementor en contrôlant les fonctionnalités et les expériences actives sur votre site. Aidez à améliorer Elementor en [partageant votre expérience et vos commentaires avec nous](#).

Pour utiliser une expérience ou une fonctionnalité sur votre site, cliquez simplement sur le menu déroulant à côté et passez à Actif. Vous pouvez toujours les désactiver à tout moment. [En savoir plus](#).

Tout activer Tout désactiver Retour à par défaut

Expériences en cours

☐ Icônes de police « inline » Par défaut ▼
Performance
L'option « Icônes de police en ligne » rendra les icônes sous forme de SVG en ligne sans charger les bibliothèques Font-Awsome et eicons, ainsi que les fichiers CSS et les polices similaires. [En savoir plus](#)
État : Bêta


☒ **Conteneur Flexbox** Par défaut ▼
Créez des mises en page avancées et des designs responsives avec le nouvel élément [Conteneur Flexbox](#). Cette expérience remplace la structure actuelle en sections/colonnes, mais vous conserverez votre structure existante Sections, sections intérieures et colonnes que l'on peut modifier. Prêt à essayer ? Découvrez le [fonctionnement de la Flexbox](#).
État : Version admissible

☐ Grid Container Par défaut ▼
Fonctionnalité
Create pixel perfect layouts by placing elements in a customizable grid. Activate to add the CSS Grid option to container elements. [Learn more](#)
Nécessite: Conteneur Flexbox
État : Alpha

Activer l’option **Conteneur Flexbox**.

L’utilisation de Flexbox n’est pas une obligation.

Utilisation des conteneurs Flexbox




Dans la liste des widgets, un nouveau widget fait son apparition : Conteneur.


Le widget **Section interne** disparaît.

Un conteneur de base peut contenir autant de conteneurs supplémentaires que souhaité.

Conseil : afin de mieux organiser votre espace de travail, pensez à renommer vos conteneurs via un double clic depuis le **Navigateur**.




Un appui sur le bouton **Ajouter un nouveau conteneur** donne accès à de nouvelles structures de mise en page, notamment des structures plus complexes qui ne nécessitent plus l'usage combiné de sections internes et code personnalisé.




Les modèles proposés par Elementor ne sont pour le moment pas tous encore convertis en mode Flexbox.

Exemple :

Flexbox container





▼ Conteneur

Largeur du contenu

Largeur  px

Hauteur min.  px

Pour atteindre la pleine hauteur du conteneur, utilisez 100vh.

Éléments

Direction 

Justifier le contenu 

Aligner les éléments 

Écart entre les éléments  px

Envelopper 

Les éléments dans les containers peuvent rester sur une seule ligne (aucune enveloppe), ou se séparer sur plusieurs lignes (enveloppe).

La configuration des conteneurs s'effectue depuis l'onglet **Mise en page > Éléments** (ce qui concerne les enfants du conteneur principal) et depuis l'onglet **Avancé** (ce qui concerne le conteneur sélectionné).

- **Direction :**

- **Ligne — horizontale** : une rangée (tous les conteneurs sont disposés à l'horizontal)
- **Colonne — vertical**
- **Ligne — inversé**
- **Colonne — inversé**

- **Aligner les éléments :**

- **Début**
- **Centrer**
- **Fin**
- **Étirer**

- **Écart entre les éléments :** par défaut 20 pixels



- **Envelopper :**

- **Aucune enveloppe** (valeur par défaut, les éléments présents dans le conteneur restent sur une seule ligne)
- **Envelopper** : sépare les éléments sur plusieurs lignes

Ces options peuvent être modifiées de façon flexible après création de la structure.



Exemple d'options de direction :

Flexbox container




Ligne — horizontale



Flexbox container



Exemple d'options d'alignement :




Flexbox container





Colonne — vertical + Fin

Convertir des structures classiques


En sélectionnant une section classique, un bouton **CONVERTIR** apparaît.





Structure classique



Une copie va être réalisée, après vérification du rendu, vous pourrez supprimer la section d'origine.



Structure classique



Astuce : vous pouvez également passer par la roue crantée en bas à gauche (**Réglages**) pour cliquer sur **CONVERTIR** afin de convertir instantanément toutes les sections en conteneurs.